

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

LECTEUR DE DISQUETTES EXTERNE PORTABLE DISK DRIVE

FICHE N° 132

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Tandy

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : ACONIT

Ville : St Martin d'Hères (Isère)

Modèle : 26-3808

Matériaux : Métal, Plastique, Composants électroniques

Description

Le Tandy Portable Disk Drive est un lecteur de disquettes externe de 3,5 pouces. Le revêtement est en plastique beige et noir, de forme rectangulaire.

Sur la face avant on trouve un interrupteur marche/arrêt et un bouton pour éjecter la disquette. Un voyant indique l'activité du lecteur et un autre permet d'alerter en cas de batterie faible.

La face arrière comprend une prise série 25 broches (RS-232C) qui permet le raccordement du lecteur à l'ordinateur ainsi qu'une prise pour le brancher sur le secteur.


Le compartiment à piles se trouve sous le lecteur.


Utilisation

Ce lecteur est vendu en option avec l'ordinateur TRS-80 de Radio Shack. Il permet de lire des disquettes de format 3,5 pouces, mais de capacité 720 ko (la capacité de ce type de disquette va être portée à 1,44 Mo au début des années 90).

Grâce à cette machine on peut donc lire des programmes non inclus dans le TRS-80 mais sa principale utilité est de pouvoir sauvegarder ses documents.

Alimenté par piles il peut rester allumé pendant environ 10h.





SER. NO. 602921

TANDY®

PORTABLE DISK DRIVE

MODEL NO. 26-3808 RATING: 6V---(DC) 1.5W
USE 4 AA TYPE BATTERIES OR EQUIVALENT

UTILISER 4 PILES DE TYPE "AA" OU EQUIVALENTES
GEBRUIK 4 TYPE "AA" OF EQUIVALENTE BATTERIJEN
FÜR 4 "AA" MIGNONZELLEN ODER GLEICHWERTIG

CUSTOM MANUFACTURED IN JAPAN
FOR TANDY CORPORATION

caution

When you transport or store your disk drive
please insert "HEAD VIBRATION PROTECTOR" inside
to keep safe condition. Before insert head vibration protector,
please do following process.

1. Turn off disk drive.
2. Turn on disk drive.
3. Turn off disk drive.
4. Insert head vibration protector.


**HEAD VIBRATION PROTECTOR
FOR USE WHEN IN TRANSIT**

PUSH EJECT BUTTON

Configuration des commutateurs DIP de l'unité de disques portable


Avant d'utiliser l'unité de disques portable, configurez les commutateurs DIP qui se trouvent en-dessous de l'appareil. Procédez comme suit:

1. Extrayez la disquette de l'unité.
2. Éteignez l'appareil (interrupteur de mise sous tension en position OFF).
3. Retournez l'unité de disques portable.
4. Insérez la pointe d'un stylo ou d'un tournevis dans l'encoche du couvercle des commutateurs DIP et faites sauter le couvercle. Vous pourrez ainsi accéder aux quatre commutateurs.



1-13

5. Placez les quatre commutateurs en position OFF si vous désirez utiliser le programme de gestion des fichiers. Placez-les tous les quatre en position ON si vous désirez seulement mettre le système en service et charger le programme de gestion de fichiers.



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Lecteur de disquettes externe Portable Disk drive (Tandy), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=26845>, consulté le 2026-07-27